



















































TASTENKOMBINATIONEN

STANDARDMÄSSIGE TASTENKOMBINATIONEN

MARKUP		
	Am unteren Rand ausrichten	Strg + Alt + B
	Zentriert ausrichten	Strg + Alt + E
	Am linken Rand ausrichten	Strg + Alt + L
	Mittig ausrichten	Strg + Alt + M
	Am rechten Rand ausrichten	Strg + Alt + R
	Am oberen Rand ausrichten	Strg + Alt + T
	Bogen	Umschalt + C
	Pfeil	F
	Größe des Textfelds automatisch anpassen	Alt + Z
	Nach vorne schieben	Strg +]
	In den Vordergrund	Strg + Umschalt +]
	Sprechblasen	Q
	Kamera	Strg + Alt + L
	Rechtschreibprüfung	F7
	Wolke	U
	Wolke+	K
	Abmessung	Umschalt + L
	Aktion bearbeiten	Strg + Umschalt + E
	Ellipse	E
	Radierer	Umschalt + E
	Markups exportieren	Strg + F2
	Dateianhang	F
	Kennzeichen	Umschalt + F
	Horizontal spiegeln	Strg + Alt + H
	Vertikal spiegeln	Strg + Alt + V
	Gruppe	Strg + G
	Hervorheben	H
	Hyperlink	Umschalt + H
	Bild	I
	Bild aus Scanner	Umschalt + I
	Importieren	Strg + F3

	Linie	L
	Sperrern	Strg + Umschalt + L
	Notiz	N
	Stift	U
	Polygon	Umschalt + P
	Polylinie	Umschalt + N
	Rechteck	R
	Aus Gruppe entfernen	Strg + Umschalt + Alt + G
	Text überprüfen	Umschalt + Alt + R
	Nach hinten schieben	Strg + [
	In den Hintergrund	Strg + Umschalt + [
	Stempel	-n
	Textfeld	T
	Schreibmaschine	B
	Gruppierung aufheben	Strg + Umschalt + G

MESSEN		
	Winkel	Umschalt + Alt + G
	Fläche	Umschalt + Alt + A
	Stk.	Umschalt + Alt + C
	Durchmesser	Umschalt + Alt + D
	Dynamische Füllung	J
	Länge	Umschalt + Alt + L
	Messen	M
	Umfang	Umschalt + Alt + P
	Polylänge	Umschalt + Alt + Q
	Radius	Umschalt + Alt + U
	Volumen	Umschalt + Alt + V

FORMULARE		
	Signaturfeld hinzufügen	X
	Editor	Strg + Umschalt + F

STANDARDMÄSSIGE TASTENKOMBINATIONEN

ANZEIGEN

	Tatsächliche Größe	Strg + 8
	Ausgleichen	Umschalt + F12
	Fortlaufender Modus	Strg + 5
	Fortlaufender Seite-an-Seite-Modus	Strg + 7
	Dimmer	Strg + F5
	Seite anpassen	Strg + 9
	Breite anpassen	Strg + 0
	Nächste Seite	Strg + Pfeiltaste nach rechts
	Nächste Ansicht	Alt + Pfeiltaste nach rechts
	Vorherige Seite	Strg + Pfeiltaste nach links
	Vorherige Ansicht	Alt + Pfeiltaste nach links
	Aktualisieren	F5
	Remote-Dateien	Alt + K
	Ansicht im Uhrzeigersinn drehen	Strg + Umschalt + Plus
	Ansicht gegen den Uhrzeigersinn drehen	Strg + Umschalt + Minus
	Lineale	Strg + R
	Raster anzeigen	Umschalt + F9
	Nebeneinander	Strg + 6
	Einzelseitenmodus	Strg + 4
	An Inhalt ausrichten	Strg + Umschalt + F8
	An Raster ausrichten	Strg + Umschalt + F9
	An Markup ausrichten	Strg + Umschalt + F7
	Horizontal teilen	Strg + H
	Senkrecht teilen	Strg + 2
	Wechseln	Strg + 1
	Teilen ein-/ausblenden	Strg + I
	Aufteilung aufheben	Strg + Umschalt + 2
	WebTab	Strg + T

SUCHE

	Nächstes Ergebnis	F3
	Vorheriges Ergebnis	Umschalt + F3
	Suche	Strg + F

DATEI

	Schließen	Strg + F4
	PDF erstellen	Strg + N
	Öffnen	Strg + O
	Drucken	Strg + P
	Komprimiert (1,5) veröffentlichen	Strg + Umschalt + P
	Speichern	Strg + S
	Alle speichern	Umschalt + F2
	Speichern unter	Strg + Umschalt + S

BEARBEITEN





	Kopieren	Strg + C
	Seite in die Momentaufnahme kopieren	Strg + Alt + C
	Ausschneiden	Strg + X
	Löschen	Lösch
	Format übernehmen	Strg + Umschalt + C
	Einfügen	Strg + V
	Platzieren	Strg + Umschalt + V
	Wiederholen	Strg + Y
	Alles markieren	Strg + A
	Gesamten Text auswählen	Strg + Umschalt + A
	Momentaufnahme	G
	Rückgangig	Strg + Z






















AUSWAHL


	Lasso	Umschalt + O
	Schwenken	Umschalt + V
	Auswählen	V
	Text auswählen	Umschalt + T
	Zoom-Tool ein-/ausschalten	Umschalt + Z
	Heranzoomen	Plus
	Herauszoomen	Minus
	Zoom-Tool	Z

STANDARDMÄSSIGE TASTENKOMBINATIONEN

DOKUMENT		
	3&D-Inhalte hinzufügen & bearbeiten	Strg + Alt + 3
	Lesezeichen hinzufügen	Strg + B
	Schwärzungen anwenden	Umschalt + A
	Seiten beschneiden	Umschalt + Alt + O
	Seiten löschen	Strg + Umschalt + D
	Gerade ausrichten	Strg + Alt + D
	Dokumenteigenschaften	Strg + D
	E-Mail-Adresse	Strg + E
	Seiten extrahieren	Strg + Umschalt + X
	Glätten	Strg + Umschalt + M
	Geglättet	Strg + Alt + F
	Leerseite einfügen	Strg + Umschalt + N
	Seiten einfügen	Strg + Umschalt + I
	Zur Schwärzung markieren	Umschalt + R
	Text zur Schwärzung markieren	Umschalt + K
	OCR	Strg + Umschalt + O
	Dokument aktualisieren	Umschalt + F5
	Seiten ersetzen	Strg + Umschalt + Y
	Im Uhrzeigersinn drehen	Umschalt + Alt + Plus
	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Umschalt + Alt + Minus
	Seiten drehen	Strg + Umschalt + R
	Sicherheit	Strg + L
	Momentaufnahmeninhalt	Umschalt + G
	Verschnörkelt	Umschalt + U
	Durchstreichen	T
	Unterstreichen	U
	Glättung aufheben	Strg + Umschalt + U

NAVIGATION		
	Erste Seite	Startseite
	Letzte Seite	Ende
	Nächstes Dokument	Strg + Tabulator
	Vorheriges Dokument	Strg + Umschalt + Tabulator

FENSTER		
	3D-Modellbaum	Alt + 3
	Immer vorne	Strg + F12
	Lesezeichen	Alt + B
	Alle schließen	Strg + Umschalt + W
	File Access	Alt + A
	Formulare	Alt + Q
	Vollbild	F11
	Bedienfeld ausblenden	Umschalt + F4
	JavaScript-Konsole	Alt + J
	Ebenen	Alt + Y
	Links	Alt + N
	Markups	Alt + L
	Abmessungen	Alt + U
	Menüleiste	F9
	Navigationsleiste	F4
	Einstellungen	Strg + K
	Präsentation	Strg + Eingabe
	Eigenschaften	Alt + P
	Suche	Alt + 1
	Sets	Alt + 2
	Kontextmenu anzeigen	Umschalt + F10
	Signaturen	Alt + 4
	Bereiche	Alt + S
	Statusleiste	F8
	StudioStudioStudio	Alt + C
	Miniaturen	Alt + T
	Tool Chest	Alt + X

HILFE		
	Hilfe	F1

INDIVIDUELL ANPASSBARE TASTENKOMBINATIONEN

Revu-Tastenkombinationen können nun benutzerdefiniert eingestellt werden! So können Sie beispielsweise bereits bestehende Tastenkombinationen in Revu umstellen, damit sie mit ähnlichen Funktionen anderer Programme, die Sie verwenden, übereinstimmen. Außerdem können Sie neue Tastenkombinationen hinzufügen und so Ihre ganz persönliche Liste von häufig verwendeten Befehlen erstellen. Zu den neuen anpassbaren Tastenkombinationen zählen unter anderem: standardmäßige Werkzeuge, Skizzenwerkzeuge, Befehle zum Ausschneiden und Löschen von Inhalten.

Erstellen von individuell anpassbaren Tastenkombinationen


Wählen Sie in der Menüleiste **Revu** aus und klicken Sie auf „Tastenkombinationen“. In dem Fenster „Tastenkombinationen“ wählen Sie dann das Werkzeug oder den Befehl aus, den Sie mit einer Tastenkombination versehen möchten. Geben Sie die Tastenkombination im Tastaturkürzel-Feld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**. Um eine Tastenkombination zu verwenden, die Sie bereits für ein anderes Werkzeug nutzen, klicken Sie auf **Neu zuweisen**.

Alle in Revu bestehenden Tastenkombinationen werden automatisch aktualisiert, sobald ein neues Kürzel zugewiesen wurde. So sind sie schnell zu finden und Sie können sie sich leicht merken.

MAUSNAVIGATION

Mittlere Taste (Rad)

Schwenken = Klicken + Ziehen
Ansicht wieder zentrieren = Doppelklicken



Linke Taste

Mit Werkzeugen arbeiten = Klicken
Schwenken = Klicken + Leertaste
Mehrfachauswahl = Umschalt + Klicken + Ziehen


Rechte Taste

Kontextmenü = Klicken
Mehrfachauswahl = Klicken + Ziehen

MAUS FÜR DIE 3D-NAVIGATION

Mittlere Taste (Rad)

- Heran-/Herauszoomen = Scrollen
- Modell schwenken = Klicken + Ziehen
- Zurück zur Ansicht = Doppelklicken



Linke Taste

- Modell drehen = Klicken + Ziehen

Rechte Taste

- Kontextmenü = Klicken
- Mehrfachauswahl = Klicken + Ziehen

MODIFIZIERUNGSTASTEN

Die Alt-, Umschalt- und Strg-Tasten können nicht nur für Tastenkombinationen verwendet werden. Mithilfe dieser Tasten kann Ihre Mausinteraktion mit Revu modifiziert werden, damit Sie zeiteffizienter arbeiten können. Hier einige Beispiele:

Allgemein


Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt, um das Mousrad zwischen der Zoom- und der Schwenk-Ansicht hin- und herzuschalten.

Halten Sie die **Leertaste** gedrückt, um zum Dokument zu schwenken ohne das Markup, das Sie erstellen oder bearbeiten, zu deaktivieren. Lassen Sie die **Leertaste** los, um zu Ihrem Markup zurückzukehren.

Drehen von Markups

Wird ein Markup mithilfe des oberen Kontrollpunkts gedreht, läuft die Rotation in Schritten von 15° ab. Halten Sie jedoch die **Umschalttaste** während des Rotationsprozesses gedrückt, so läuft die Drehung in kleineren Schritten von lediglich 1° ab.






Beschriftungen für Messungen verschieben



Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie auf die Beschriftung eines **Messungs-**  Markups, um die Beschriftung unabhängig vom Markup zu verschieben.

Markups kopieren

Durch das Halten der **Strg-Taste+Umschalttaste+Klick** auf ein Markup kopieren Sie es. Die Kopien werden in eine gerade Linie eingereiht.

Gerade Linien zeichnen

Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und verwenden Sie **Linien** , **Pfeil** , **Polylinien** , **Polygon-**  oder **Messungs-**  Markups, um eine gerade horizontale, vertikale oder 45°-Linie zu zeichnen.

Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt, um mit den Werkzeugen **Stift** oder  **Textmarker**  horizontal oder vertikal gerade Linien zu zeichnen.

Wir konnten Ihr Interesse wecken? Die vollständige Liste der [Modifizierungstasten](#) finden Sie auf der Seite des [Bluebeam Support](#).



www.bluebeam.de